

Hinweise zur Installation der Windowstreiber für das PC-Datenkabel (USB)

Installieren Sie bitte den FTDI-USB-Treiber auf Ihrem PC bevor Sie das PC-Datenkabel (USB) an Ihren Computer anschließen.

Wenn eine Installations-CD mitgeliefert wurde, starten Sie das Programm CDM21228_Setup.exe und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nach erfolgter Installation verbinden Sie das Kabel mit dem PC, im Gerätemanager finden Sie dann unter der Rubrik „Anschlüsse (COM und LPT)“ den Eintrag „USB Serial Port (COMx)“. „X“ steht für die Nummer des vergebenen virtuellen COM-Ports. Dieser Port ist dann auch der, den Sie im Auswerteprogramm des Datenloggers für die Datenverbindung auswählen müssen. Alternativ können Sie natürlich diesen Treiber auch wie gewohnt über die automatische Hardware-Erkennung installieren.

Die aktuellen Treiber und weiterführende Informationen zur Treiberinstallation finden Sie auch auf www.ftdichip.com.